



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Prezentace

6. InDesign – obtékání textu, zarovnání

www.isspolygr.cz

Vytvořil:

Tomáš Fabián

vytvořeno 14. 11. 2012

Integrovaná střední škola polygrafická,
Brno, Šmahova 110
Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP
CZ.1.07/1.5.00/34.0538

Prezentace

DUM číslo: 6
Název: Pozadí prezentací

Strana: 1

Škola	Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Ročník	4. ročník (SOŠ, SOU)
Název projektu	Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Autor	Tomáš Fabián
Tématická oblast	Prezentace
Název DUM	Základy dobré prezentace
Pořadové číslo DUM	6
Kód DUM	VY_32_INOVACE_06_OV_FA
Datum vytvoření	14. 11. 2012
Anotace	Návody na vylepšení prezentace pomocí pozadí.
Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora	

Obtékání textu

Text může obtékat kolem libovolného objektu, včetně textových rámečků, importovaných obrazů a objektů nakreslených v aplikaci InDesign. Když aplikujete obtékání textu na objekt, InDesign vytvoří okolo objektu hranici, která zadržuje text. Objekt, kolem kterého text obtéká, se nazývá obtékaný objekt. Obtékání textu znamená, že text obtéká daný objekt.

Uvědomte si, že volby obtékání textu se aplikují na obtékaný objekt, ne na samotný text. Jakákoliv změna hranice obtékání zůstane, pokud obtékaný objekt přemístíte k jinému textovému rámečku.

Výukovou video lekci zabývající se obtékáním textu najdete na stránce www.adobe.com.

Obtékání textu


1. Abyste zobrazili panel Obtékání textu, zvolte Okna > Obtékání textu.
2. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje pro přímý výběr vyberte objekt, kolem něhož má obtékat text.
3. V panelu Obtékání textu klikněte na požadovaný tvar obtékání:

Obtékat kolem ohraničovacího rámečku

Vytváří obdélníkové obtékání, jehož šířka a výška jsou určeny ohraničením pole vybraného objektu s možností úprav vzdáleností, které určíte.

Obtékat kolem tvaru objektu

Nazývané také obtékání kolem obrysu, vytvoří hranici obtékání textu, která má stejný tvar jako vybraný rámeček (plus nebo minus zadaná vzdálenost odsazení).



Nastavení Obtékat kolem ohraničovacího rámečku (vlevo) a nastavení Obtékat kolem tvaru objektu (vpravo)

Přeskočit objekt


Zabrání zobrazení textu v dostupném prostoru vpravo nebo vlevo od rámečku.

Přeskočit do následujícího sloupce

Vynutí zalomení obtékajícího odstavce na začátek dalšího sloupce nebo textového rámečku.

Z nabídky Obtékat určete, zda se obtékání aplikuje na určitou stranu (například na pravou stranu nebo na největší plochu) nebo ke hřbetu nebo od hřbetu. (Pokud nevidíte nabídku Obtékat, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Obtékání textu.)

Tato volba je dostupná pouze v případě, že jste vybrali Obtékat kolem ohraničovacího rámečku nebo Obtékat kolem tvaru objektu.



Volby obtékání

A. Zprava i zleva B. Ze strany hřbetu C. ze strany od hřbetu

Určete hodnoty posunu. Kladné hodnoty posunou obtékání ven od rámečku; záporné hodnoty posunou obtékání dovnitř rámečku.

Obtékání textu – změna obtékání

Pomocí nástroje pro přímý výběr vyberte objekt s použitým obtékáním textu. Pokud má hranice obtékání textu stejný tvar jako objekt, bude hranice překrývat objekt.

Provedte libovolný z následujících úkonů:

- Abyste stejnoměrně změnili vzdálenost mezi textem a obtékaným objektem, určete hodnoty posunu v panelu Obtékání textu.
- Chcete-li upravit hranici obtékání textu, použijte nástroj pero a nástroj pro přímý výběr.



Úpravy hranice obtékání textu

Pokud ručně změníte tvar cesty obtékání textu, je v nabídce Typ vybraná volba Uživatelem upravená cesta a zůstane v nabídce ztlumená. To označuje, že cesta tvaru se změnila.

Pokud chcete použít původní ořezovou cestu místo upravených hranic obtékání textu, zvolte Stejná jako ořezová z nabídky Typ v panelu Obtékání textu.


Zarovnání – přehled

Panel Zarovnáání (Okna > Objekt a rozvržení > Zarovnat) se používá pro zarovnáání nebo rozmístění objektů vodorovně nebo svisle podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky. Při práci s panelem Zarovnáání platí následující pravidla:

Panel Zarovnáání neovlivní objekty, pro které jste použili příkaz Zamknout polohu a nezmění zarovnáání odstavců textu uvnitř rámečků.

Zarovnáání textu není ovlivněné volbami Zarovnat objekty.

Chcete-li vytvořit vlastní klávesové zkratky pro zarovnáání a rozmístění, můžete použít dialogové okno Klávesové zkratky (Úpravy > Klávesové zkratky) (Pod Oblast produktu vyberte Úpravy objektů.)





Zarovnáání, panel

A. Tlačítka svislého zarovnáání B. Tlačítka svislého rozmístění C. Rozmístění Použít mezery D. Tlačítka vodorovného zarovnáání E. Tlačítka vodorovného rozmístění F. Volby umístění zarovnáání

Zarovnání


Panel Zarovnání můžete použít k zarovnání vybraných objektů nebo jejich oddělení mezerami vodorovně nebo svisle podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky.



Objekty rozmístěné vodorovně podle výběru (nahore) a podle okrajů (dole)

Zarovnání


1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat nebo rozmístit.
2. Chcete-li zobrazit panel Zarovnění, zvolte Okna > Objekt a rozvržení > Zarovnění.
3. Z nabídky ve spodní části panelu určete, zda chcete zarovnat nebo rozmístit objekty podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky.
4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
 - Chcete-li objekty zarovnat, klikněte na tlačítko požadovaného typu zarovnění.
 - Chcete-li objekty rozmístit, klikněte na tlačítko požadovaného typu rozmístění. Pokud například kliknete na tlačítko Rozmístit levé okraje, když je zapnutá volba Zarovnat podle výběru, InDesign zajistí, aby velikost mezery od levého okraje po levý okraj každého vybraného objektu byla stejná.



*Použití volby Rozmístit vodorovné středy pro rovnoměrné rozmístění
A. Vytvoří se stejné rozestupy mezi středy jednotlivých objektů
B. Celková šířka zůstane stejná jako před transformací*

Zarovnání

Chcete-li nastavit mezery mezi objekty (mezi protilehlými okraji), vyberte Použít mezery v sekci Rozmístit mezery a zadejte požadovanou velikost mezer mezi objekty. (Pokud sekce Rozmístit mezery není viditelná, zvolte Zobrazit volby v nabídce panelu Zarovnění.) Pak klikněte na tlačítko Rozmístit mezery, abyste rozmístili objekty podél vodorovné nebo svislé osy.



Použití volby Rozmístit vodorovné mezery a přidání hodnoty pro Použít mezery
A. Vytvoří mezi jednotlivými objekty mezery určené velikosti
B. Celková šířka objektů se změní

Použitá literatura

Nápověda Adobe InDesign CS4 – obtékání textu

<http://helpx.adobe.com/cz/indesign/using/text-wrap.html>

Nápověda Adobe InDesign CS4 – zarovnání

http://help.adobe.com/cs_CZ/indesign/cs/using/WS40FBD15D-A9F9-4f1c-9DF9-6A673EC4C172a.html